Instalace XP/VS Terminal serveru

Pokud provádíte instalaci svépomocí, je postup instalace popsán zde (v angličtině) a nebo níže je stručný postup v češtině.

Pokud instalujete Terminal server na serverový operační systém, ujistěte se nejdříve, že na něm **nejsou nainstalované** následující služby: Terminal Server role a Terminal Server licensing service.

1. Instalace Terminal serveru na váš server.

- 1. Stáhnete si aktuální verzi XP/VS Terminal serveru: http://www.thinstuff.com/releases/ThinstuffXPVSServer-latest.zip
- 2. Po rozbalení zip souboru spustíte instalátor.
- 3. Během instalace zvolíte variantu, kterou máte zakoupenou: Lite/Standard/Professional.
- 4. Odklikáte tlačítka NEXT a dokončíte instalaci.

2. Povolení vzdáleného přístupu na váš server.

- 1. Kliknete pravou myší na Tento počítač/Vlastnosti/Nastavení vzdáleného přístupu (nebo na Ovládací panely/Systém a zabezpečení/Systém/Nastavení vzdáleného přístupu).
- 2. Tam povolíte vzdálený přístup k vašemu PC.

		Systém	
🔄 🄄 👻 ↑ 🛃 ト Ovládací par	nely 🕨 Systém a zabezpečení 🕨	Systém	¥
<u>S</u> oubor <u>U</u> pravit <u>Z</u> obrazit <u>N</u> ástro	je Nápo <u>v</u> ěda		
Hlavní ovládací panel	Základní informace o po	očítači	
🌍 Správce zařízení	Verze systému Windows		
🛞 Nastavení vzdáleného přístupu	Windows 8.1		
🛞 Ochrana systému	© 2013 Microsoft Corporat	ion. Všechna práva vyhrazena.	Λ
😲 Upřesnit nastavení systému	Získat více funkcí s novou e	edicí systému Windows	
	Systém		
	Procesor:	Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz 2.60 GHz	
	Nainstalovaná paměť (RAM):	16,0 GB (použitelné: 15,4 GB)	
	Typ systému:	64bitový operační systém, procesor pro platformu x64	
	Pero a dotykové ovládaní:	Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotykové zadávání.	•

	V	lastnosti	systému	I	
Název počítače	Hardware	Upřesnit	Ochrana s	ystému Vz	dálený přístup
Vyberte um ístěn	způsob, jaký í.	m může být	počítač po	užíván ze v	zdáleného
Vzdálená pom				¥4_¥:	
Co se stape k	dvž povolím	vzdálenou	pomoc		
00 00 00 0000, 10	<u>ayz povolim</u>	120010100	pomoo		
				Up	řesnit
				-	
		0	<	Stomo	Použi <u>t</u>

Dále (pokud tuto možnost vidíte) nastavíte uživatele, kteří budou k systému přistupovat vzdáleně.

Níže uvedený obrázek není pravděpodobně dostupný v Home edicích Windows.

Control Panel >	System and Security	anel 🔎
Control Panel Home Device Manager Remote settings System protection Advanced system settings	System Properties State Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote Remote Assistance Remote Remote Remote Remote Remote Image: A state Image: Assistance Remote Remote	Remote Desktop Users
See also	Remote Desktop Click an option, and then specify who can connect, if needed. Don't allow connections to this computer Allow connections from computers running any version of Remote Desktop (less secure) Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure) Help me choose Select Users OK Cancel Apply	the Administrators group can connect even if they are not listed. Administrator demo2 demo6 mona demo0 demo3 demo7 forot demo1 demo4 demo8 demo10 demo5 demo9 Administrator already has access. Add Remove To create new user accounts or add users to other groups, go to Control Panel and open <u>User Accounts</u> . OK Cancel

3. Zjištění IP adresy vašeho serveru

- 1. Spustíte příkazový řádek (Start/Spustit zadáte cmd.exe)
- 2. V příkazovém řádku zadáte: ipconfig
- 3. Ve výpisu najdete interní adresu IPv4.



Pokud se připojujete z vnější sítě, budete potřebovat externí IP adresu. Tu zjistíte např. na této stránce (po opsání obrázku): <u>zjistit externí IP adresu</u>. **Pokud nemáte** veřejnou IP adresu, je potřeba nastavit přesměrování portu na Vašem routeru, tak aby došlo k propojení externí IP adresy routeru na interní IP adresu vašeho počítače. Postup je popsán <u>zde</u> (v angličtině).

4. Připojení z klientského PC k vašemu serveru

- 1. Na klientovi spustíte Připojení ke vzdálené ploše: Start/Programy/Příslušenství/Připojení ke vzdálené ploše (příkaz mstsc.exe).
- 2. V dialogu pak zadáte IP adresu serveru a uživatelské jméno, pod kterým se budete připojovat.



Aktivace licence

Pokud jste program nainstalovali svépomocí (nevyužili jste instalaci naším technikem), je postup aktivace následující:

1. Poklepete na licenční soubor .tlic, který jste obdrželi v e-mailu. Soubor by se měl automaticky otevřít v Terminal Server Administratoru.

1.a Alternativní postup! Pokud se licenční soubor automaticky neotevře v Terminal Server Administratoru, tak uložte licenční soubor z e-mailu do PC. Pak spustíte program Thinstuff XP/VS Administrator (Start/Programy/Thinstuff/XPVS server/Thinstuff XP/VS Administrator). V menu File pak spustíte Import License from File a nahrajete licenční soubor.



2. Po nahrání licenčního souboru se objeví dialog o úspěšném importu licence a nutnosti aktivace licence. Klepnete na tlačítko Activate licenses...

NTBASUSNOVY	License i	License information						
	ID	Type/State	Activation	License Expir	Grace Expira	Concurrent	Version	
	111215	Full (Valid)	Required	2015-Aug-2	Never	10	Professional	
		Th	instuff XP/VS Te	erminal Server	×			
		Thanks for purchasing ! Please note that you still need to activate your license(s) ! Activate licenses Cancel			1			

2. Otevře se aktivační okno. V něm vyberete Add licenses/Start internet activation. Tím se otevře stránka na webu výrobce.

ID	Filename	Type/State	Activation	Expiration	Concurrent
111215	C:/Progra	Full (Valid)	Required	2015-Aug	10
Activation info hardwareKey hardwareKey hardwareKey hardwareKey	rmation /ersion=3 [0]=65327299 [1]=2854190196 [2]=1	(
DEPENDENCE	[3] = 4021692990 [4] = 1493635670 [5] = 1				,
hardwareKey hardwareKey hardwareKey	[9]-1				

3. Na webu se přihlásíte do svého účtu. Přihlašovací údaje jsme Vám zaslali společně s licencí Terminal serveru. **Pokud neznáte své heslo**, můžete si ho nechat znovu zaslat pomocí odkazu **"please send me a new one"**.

Login or create an account

A Thinstuff license management account is necessary for getting evaluation licer

Are you already registered in the license management?



4. Otevře se stránka se seznamem vašich licencí (pravděpodobně jen jedna licence). Klintete na puntík Activate, a potom na Activate/Download license.

Choose an existing license

This list shows a list of licenses which can be activated.

Activate	License	Issued
۲	12345-ABC1DEF2G34HI0567IJ	XXXX-XX-XX XX:XX:XX

OR



5. Otevře se dialog pro otevření nebo stažení licenčního souboru. V dialogu zvolíte "Otevřít pomocí" a vyberete XP/VS Terminal Server Administrator.

lili jste otevírat:	
což je: Thinstuff XP	/VS Server License File (6,7 kB)
Z: https://www.thi	nstuff.com
	This to K VD N/C To a line Company
<u>O</u> tevřít pomocí	Thinstuff XP/VS Terminal Server Admini V
Uložit soubor	
Provádět od teď	automaticky s podobnými soubory.
Provádět od teď	automaticky s podobnými soubory.
Provádět od teď	automaticky s podobnými soubory.

5.a Alternativní postup! Pokud výše zmíněný dialog nenabízí možnost přímého otevření souboru v Terminal Server Administratoru (např. v prohlížeči Chrome), je možné si pomocí toho dialogu uložit licenční soubor na PC (např. na plochu) a potom ji ručně nahrát do Terminal Server Administratoru v menu File/Import license from file.



6. Tím je licence aktivována a spárována s vaším konkrétním hardware. V programu **Thinstuff XP/VS Administrator** pak tuto licenci uvidíte v seznamu aktivovaných licencí.

Thinstuff XP/VS Terminal S File View Options Help	erver Administr	ator			
Terminal Servers HVWIN7PROX86SP0	License information				
W HV2008ENTSP2X86	ID	Type/State	Activation		
	2 月 12345	Full (Valid)	Successful		